

Repainten des Mercedes-Benz O 407, zweite Bauserie

Mit den in diesem Ordner verfügbaren Repaint-Templates lässt sich der MB O407 wie gewohnt repainten. Dies kann mit dem Repaint-Tool geschehen (bitte dazu das Handbuch zur Version 1 des MB O407 lesen) oder mit den hier beigefügten Dateien für paint.net.

Zuerst sollte der Ordner „Repaint_Templates_MBO407_neu“ aus der Zip-Datei an den Speicherort der Wahl entpackt werden.

Für die Arbeit mit dem Repaint-Tool stehen zwei rpc-Dateien zur Verfügung

O407_neu_mK.rpc für Busse mit Kofferraum

O407_neu_oK.rpc für Busse ohne Kofferraum

Die auf diese Art erstellten Repaints ergeben eine Textur der Auflösung 2048x2048 px.

Für die Klimaanlage steht die Datei **O407_Klima.rpc** zur Verfügung

Mit den entsprechenden .pdn-Dateien können Texturen in der Auflösung 4096x4096 px erstellt werden. Hierfür muss das Programm „paint.net“ in einer aktuellen Version mit dem Plugins für Alpha Mask Import installiert sein.

<https://forums.getpaint.net/topic/1854-alpha-mask-import-plugin-20/>

Zum Erstellen des Repaints öffnen Sie die gewünschte .pdn-Datei.

1. Richten Sie das Programm so ein, dass die Ebenen angezeigt werden (Taste F7).
2. Erstellen Sie Ihre Lackierung auf der untersten Ebene „Repaint here“
3. Selektieren Sie die mittlere Ebene „merge first down“ und verbinden Sie sie mit der unteren Ebene (vierte Schaltfläche von links, im angezeigten Ebenen-Fenster unten)
4. Verbinden Sie die noch verbliebene Ebene „merge second down“ mit der unteren Ebene
5. Wählen Sie Effekte → Alpha Mask. Wählen Sie über den Button „Browse“ die entsprechende Datei für den Alpha-Kanal:
MB_O407_neu_mK_AL_4k.bmp für Repaints mit Kofferraum
MB_O407_neu_oK_AL_4k.bmp für Repaints ohne Kofferraum
Wenden Sie die Alpha-Maske durch „OK“ an.
6. Speichern Sie die Datei als .dds an Ihrem gewünschten Ort ab. Es empfiehlt sich dringend für 4k-Texturen das dds-Format zu nehmen, da die Dateigröße sonst zu Darstellungsproblemen in OMSI führen kann.

Die gleiche Vorgehensweise gilt auch bei der Vorlage für die separate Textur der **Klimaanlage**, die mit der Datei „**MB_O407_Klima.pdn**“ umlackiert werden kann. Als Alphamaske dient hier die Datei „**Klima_AL.png**“.

Die cti-Variablen zu Individualisierung des Busses in OMSI finden Sie in den beiden Handbüchern zur alten und neuen Serie des MB O407.

Im Ordner „Ebenen“ liegen die in den pdn-Dateien verwendeten Ebenen-Masken zum Einfügen in ein beliebiges anderes Grafikprogramm, wie z.B. Photoshop.

Viel Vergnügen beim Repainten des MB O407!
Perotinus