

Mercedes-Benz – Citaro Facelift - Großraumrettungswagen



Vorwort

Vielen Dank, dass Du die Großraumrettungswagen-Mod für den Mercedes-Benz Citaro Facelift heruntergeladen hast!


Anmerkungen

Ganz wichtig: Sichere immer erst die Datei, die Du bearbeiten willst, damit Du bei Fehlern die Ursprüngliche wiederherstellen kannst.

Diese Mod ist auf Grundlage des [Citaro Facelift Modpackage v2](#) aufgebaut. Du kannst diese zwar auch in andere Versionen einbauen, aber das Steuergerät auf dem Dashboard könnte sich an einer merkwürdigen Position befinden.

Installation

1. **Kopiere** den Inhalt des OMSI 2-Ordners in diesem Archiv in das OMSI2-Hauptverzeichnis. (normal: "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\OMSI 2")
2. **Kopiere** die "O530_main.osc" und **benenne** sie in "O530_main_FW.osc" um. (normal: "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\OMSI 2\Vehicles\MB_O530_Facelift\Script")



3. **Öffne** diese und **füge** unter {init}

(M.L.blaulicht_init)

und unter {frame}

(M.L.blaulicht_frame)

ein.

```

#####
'      Hauptteil
#####


{init}
    (M.L.Blaulicht_init)
    (M.L.engine_Init)
    (M.L.Antrieb_Init)
    (M.L.Elec_Init)
    (M.L.Door_Init)
    (M.L.wiper_init)
    (M.L.lights_init)
    (M.L.bremse_init)
    (M.L.cockpit_init)
    (M.L.heizung_init)
    (M.L.Matrix_Init)
    (M.L.Collision_Init)
    (M.L.VDV_init)
    (M.L.IBIS_init)
    (M.L.ticketprinter_init)
    (M.L.DTCO_init)
}end}

{frame}
    (M.L.Blaulicht_frame)
    (M.L.Engine_Frame)
    (M.L.Antrieb_Frame)
    (M.L.Elec_Frame)
    (M.L.Door_Frame)
    (M.L.cockpit_frame)
    (M.L.lights_frame)
    (M.L.wiper_frame)
    (M.L.Auspuff_Frame)
    (M.L.bremse_frame)
    (M.L.Klappern_frame)
    (M.L.FF_frame)
    ...

```


6. Öffne die "12M EM 2D M_FW.bus" und gehe wie folgt vor:

- Ändere unter [friendlyname] den Namen "12M|2D|OM906|ZF EM" zu "12M|2D|OM906|ZF EM|GRTW" um, sodass Du den Bus besser in der Liste findest.



```
12M EM 2D M_FW.bus - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

[friendlyname]
EvoBus Citaro Facelift
12M|2D|OM906|ZF EM|GRTW
Default

[description]
Motor: OM906hLA
Abgasnorm: Euro 5/EEV
Getriebe: ZF Ecomat GHP-504
[end]

[number]
Regs_0530.org

[registration_free]

[registration_automatic]
MA-MB 530

[kmcounter_init]
2007
60000

[sound]
sound-citaro\sound_om906hla_zf_FW.cfg


[sound_ai]
sound-citaro\sound_om906hla_zf_FW.cfg

[model]
model\model_0530_FL_2doors_M_FW.cfg

[paths]
model\paths_0530_2D.cfg

Ze 40, Sp 17 100% Windows (CRLF) UTF-8 mit BOM
```

- Ändere unter [sound] und [sound_ai] den Pfad zu "sound-citaro\sound_om906hla_zf_FW.cfg".
- Ändere unter [model] den Pfad zu "model\model_0530_FL_2doors_M_FW.cfg".



```
12M EM 2D M_FW.bus - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
Getriebe: ZF Ecomat GHP-504
[end]

[number]
Regs_0530.org

[registration_free]

[registration_automatic]
MA-MB 530

[kmcounter_init]
2007
60000

[sound]
sound-citaro\sound_om906hla_zf_FW.cfg

[sound_ai]
sound-citaro\sound_om906hla_zf_FW.cfg

[model]
model\model_0530_FL_2doors_M_FW.cfg

[paths]
model\paths_0530_2D.cfg


[passengercabin]
model\passengercabin_0530_2D.cfg

//////////
Scripts
//////////

[varnamelist]
--

Ze 9, Sp 17 100% Windows (CRLF) UTF-8 mit BOM
```

- d. **Addiere** unter **[varnamelist]** die Zahl mit 1 und **füge** darunter **"script\Blaulicht\Blaulicht_varlist.txt"** ein.




```
12M EM 2D M_FW.bus - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
////////////////////////////////////
Scripts
////////////////////////////////////

[varnamelist]
25
script\Collision_varlist.txt
script\antrieb_varlist.txt
script\engine_varlist.txt
script\elec_varlist.txt
script\bremse_varlist.txt
script\auspuff_varlist.txt
script\lights_varlist.txt
script\door_varlist.txt
script\wiper_varlist.txt
script\cockpit_varlist.txt
script\klappern_varlist.txt
script\rollband_varlist.txt
script\heizung_varlist.txt
script\rain_varlist.txt
script\dirt_varlist.txt
script\Faremaster\Faremaster_varlist.txt
script\VMatrix\Matrix_varlist.txt
script\wimpel_varlist.txt
script\visual_varlist.txt
script\ticketprinter_varlist.txt
script\vdv_varlist.txt
script\spray_varlist.txt
script\cashdesk_varlist.txt
script\OTCO_varlist.txt
script\Blaulicht\Blaulicht_varlist.txt

[stringvarnamelist]
7
script\Faremaster\Faremaster_stringvarlist.txt
script\IBIS_stringvarlist.txt
script\VMatrix\Matrix_stringvarlist.txt
script\ticketprinter_stringvarlist.txt
```

- e. **Addiere** unter **[script]** die Zahl mit 1 und **ändere** **"script\O530_main.osc"** zu **"script\O530_main_FW.osc"**. Füge darunter dann noch **"script\Blaulicht\Blaulicht.osc"** ein.




```
12M EM 2D M_FW.bus - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
script\vdv_stringvarlist.txt
script\OTCO_stringvarlist.txt

[script]
26
script\O530_main_FW.osc
script\collision.osc
script\cockpit.osc
script\ZF-Eco.osc
script\engine.osc
script\elec.osc
script\bremse.osc
script\auspuff.osc
script\lights.osc
script\door_2D.osc
script\wiper.osc
script\klappern.osc
script\forcefeedback.osc
script\rain.osc
script\dirt.osc
script\sound_volume.osc
script\heizung.osc
script\VMatrix\matrix.osc
script\wimpel.osc
script\summer.osc
script\spray.osc
script\cashdesk.osc
script\VDV.osc
script\Faremaster\Faremaster.osc
script\OTCO.osc
script\Blaulicht\Blaulicht.osc

[constfile]
19
script\collision_constfile.txt
script\ZF-6HP.txt
script\engine_constfile_om906h1a.txt
script\elec_constfile.txt
```

7. Gehe nun in den Model-Ordner und **kopiere** die Datei "**model_O530_FL_2doors_M.cfg**" und benenne diese in "**model_O530_FL_2doors_M_FW.cfg**" um.



8. Öffne die "**model_O530_FL_2doors_M_FW.cfg**" und ersetze

```
[CTC]
Colorscheme
Texture\Repaints\O530_2d
0
```

durch

```
[CTC]
Colorscheme
Texture\Repaints\O530_2d_FW
0
```

9. Füge am Ende der Datei ganz unten die Einträge **ein**, die Du in der "**Einträge_model_cfg_citaro_facelift.txt**" im Ordner "**Einträge**" in diesem Archiv findest.

Nun bist Du fertig und es sollte funktionieren. Viel Spaß wünscht Alexander L.!

Steuerung

Die Lichter und Hörner kannst Du entweder über das **Steuergerät** auf dem Dashboard oder über **Tastaturbelegungen** steuern.



- (1) schaltet Blaulicht ein/aus
- (2) wechselt zwischen Stadt- und Landhorn
- (3) schaltet Presslufthorn ein/aus

